
在 Keil 目前的 C51、C251 编译环境下,中断向量号只支持 0~31,即中断地址必须小于 0100H。程序里使用的中断向量号超过 31,编译时就会报错。随着芯片的功能越来越多、越来越强,STC 单片机的部分中断向量号已经超出 31。此前临时解决的方法是借用 13 号中断向量地址,通过汇编代码从当前中断地址跳转到 13 号中断地址执行。

此外,有网友提供了 keil 中断号拓展插件,安装到 C51、C251 目录下也可以解决中断向量号超 31 时编译报错的问题。


使用方法如下,将文件解压后,双击目录下面的可执行文件:



点击"打开"按钮选择 keil 的 C51/C251 编译器安装目录,然后点击确定按钮:



安装成功后显示如下提示信息:



注意: 部分旧版本 keil 编译器可能不支持此插件。